




Váš první pedigový košíček

JESTLI SE VÁM NA FOTCE V KREATIVU ZALÍBIL, PUSŤTE SE DO NĚJ, JEN CO BUDETE MÍT DOMA POTŘEBNÝ MATERIÁL. AUTORKA KAJJKA HÁTLLEOVÁ MÁ TAKOVOU VĚCIČKU URČITĚ HOTOVOU BĚHEM JEDNOHO DÍLU HERCULA POIROTA – A TO SE ANI NEMUSÍ NA PRÁCI DÍVAT. VY SE ASI DÍVAT BUDETE MUSET, ASPOŇ PRO TENTOKRÁT. A NEZAPOMEŇTE NAMÁČET!

Budete potřebovat: pedig 2,5 mm přírodní, pedig 2,5 mm modrý, kukuřičný provázek, pedig 2 mm, dno z překližky s 30 dírkami, překližková ucha, ostré nůžky, šídlo, ručník a nádobu na vodu



1 Z pedigu 2,5 mm nastříhejte osnovy o délce 60 cm a dejte je namočit. Počet osnov je shodný s počtem dírek v dýnku. Osnovy zasuňte do dírek a zapleťte podle obrázku.




2 Postup zopakujte se všemi osnovami. Na spodní straně ved'te osnovu za vedlejší prut, pak přes hranu dna a opřete ji na lícové straně před sedmou osnovou.




3 Poslední osnovu zapleťte stejně a nezapomeňte ji provléct pod vedlejším prutem stejně jako všechny ostatní.



4 Založte tři mokré modré pruty a začněte plést opletek třemi: před dvě, za jednu.




5 Opletkem třemi uplet'te tři řady.




6 Pokud prut dojde, neplet'te dál, ale ihned ho nastavte vložením prutu nového.



7 Po třech řadách opletové pruty zakončete zapíchnutím k osnově, okolo které jste právě pletli.




8 Zdvojte osnovy tak, že ke každému prutu přidáte jeden o stejné délce.




9 Založte dva mokré pruty přírodní barvy a plet'te jednu řadu opletkem dvěma: před jednu, za jednu.




10 Založte kukuřičný provázek a uplet'te jednu řadu opletkem dvěma – před jednu, za jednu.



11 Nad kukuřičný provázek opět uplet'te jednu řadu opletkem dvěma pruty z přírodního pedigu.



12 Založte tři mokré modré pruty a uplet'te tři řady opletkem třemi – před dvě, za jednu. Po skončení třetí řady pruty ukončete zapíchnutím konců k osnovám.




13 Začněte plést zavrku z dokonale namočených osnovních prutů. Plet'te před jednu, za jednu, před jednu. V posledním kroku nechte spodní prut uvnitř košíku a ven ved'te jen prut vrchní.



14 Předposlední osnovu zaplet'te stejným způsobem. V tuto chvíli je již potřeba prut vedoucí ven podvléknout pod již zapletenou osnovou.



15 Poslední osnovu bude nutné provlékat, aby tvořila stejný vzor jako osnovy ostatní.




16 Osnovy po obvodu košíku provlékejte postupně dovnitř vždy pod pátou následující osnovou.




17 Uvnitř košíku vytvořte z prutů dvojice a plet'te první řadu vnitřní zavrčky – pod jednu nahoru.



18 Poslední osnovu provlečte zesponu nahoru pod první zapletenou osnovou.



19 Před pletením osnovy zkrat'te na stejnou délku. Vyberte jednu z osnov a za ni a za osnovu následující vložte pomocné kousky pedigu. Potom tuto osnovu zaplet'te za následující, třetí osnovu.




20 Z další osnovy plet'te vždy za následující osnovu.



21 K zapletení posledních dvou osnov pomohou pomocné pruty.



22 Potom ostříhejte vyčnívající zbytky prutů a začistěte i místa nastavování.



23 Nakonec přivažte k zavírce ouška mokrým pedigem o síle 2 mm.

