

TAŠKA ZE SVETRU

VELIKOST: 47 x 42 cm

SPOTŘEBA: velký starý svetr
se vzorovanými čtverci, šedý
melírovaný svetr, 0,50 m/140 cm
š. slabé černé džínoviny
na podšívku, kousek krejčovského
plátna, 1,80 m černého popruhu
š. 3 cm, 2 mosazné karabiny
a průvleková spona, 6 mosazných
děček, 1,20 m černého koženého
pásku š. 3 cm, 8 mosazných nýtů,
kovové zdrhovadlo dlouhé 40 cm,
7 x 4 cm černé koženky
TECHNIKA: plstění za mokra

Zadní díl svetrů se čtverci vypere-
me a vysrážíme v pračce na 90 °C.
Povrch se zaplští. Vyndáme z prač-
ky a necháme na rovné ploše
uschnout. Ze svetrů potom nastří-
háme přední díl tašky 49 x 47,5 cm,
stejný díl nastříháme z šedého
svetrů na zadní díl, na horní okraj
dílu využijeme pevný kraj nápletu.
Z černé džínoviny nastříháme 2x díl
podšívky 47 x 42,5 cm, 2 kapsy 21 x
29 cm, 2x podsádku 47 x 5 cm, kte-
rou nastříháme také z plátna, vše
s přídávky 1,5 cm na švy. Díly tašky
položíme lícem na sebe a sešijeme.
Pro dno odšijeme 9 cm široké
rohy. Tašku obrátíme, složíme dno
a kousek od přehybu na předním
a zadním díle prošijeme. Horní
okraj kapes založíme, podehneme
a prošijeme. Kapsy založíme a při-
šijeme na díly podšívky. Podsádky
podložíme plátnem a v kraji pro-
šijeme. K dílům podšívky přišijeme
podsádku, současně všijeme
od středu dílu na obě strany 30 cm
dlouhou část zdrhovadla, zbytek
zůstane volný. Konec zdrhovadla
všijeme do přeloženého proužku
koženky. Díly podšívky sešijeme
stejně jako tašku. Podšívku vloží-
me do tašky, horní okraj podšívky
založíme. Mezi podšívku a tašku
vložíme poutka z popruhu s nav-
lečenými děčky a vše prošijeme.
Z pásku uřízneme 2 ucha, provlék-
neme děčky a připevníme nýty.
Karabinami a sponou protáhneme
popruh a konce prošijeme.

