KOŠÍK Z PEDIGU

SPOTŘEBA: silnější a slabší pedig, barvy Duha nebo Iberia, šídlo
TECHNIKA: sloupkování s předělem

Barvu pedigu si zvolíme předem. Při práci používáme předem namočené pruty, jsou ohebné a lehce se s nimi pracuje. Košík je rozdělen na čtyři části. Osnovní pruty by měly být silnější než oplétací. Kulaté dno košíku vyrobíme přeložením potřebného počtu prutů do jednoduchého kříže. Délka a počet prutů jsou určeny velikostí dna koše obvykle 6 – 8 prutů. Dlouhý oplétací pruh uprostřed přeložíme, navlečeme na jedno rameno a pleteme střídáním přes 4 a pod 4 pruty 2 – 4 řady. Dále rozdělíme v ramenech kříže pruty po dvou a pokračujeme oplétání přes 2 a pod 2 pruty. Snažíme se, aby rozestupy mezi dvojicemi prutů byly stejné. Dno musíme dobře utahovat, aby bylo pevné. Oplétací pruty nastavujeme vždy pod osnovní pruty. Ve výpletu pokračujeme stejným způsobem, dokud nedostaneme potřebnou velikost dna. Oplétací pruty při ukončení dna zasuneme pomocí šídla dovnitř dna u osnovy. Osnovní pruty zastřihneme. Osnovní pruty dávají tvar košíku. Osnovy pro sloupkování by měly být husté. Do zhotoveného dna košíku přidáme kolem každé osnovy dna vždy 2 osnovní pruty. Při zhotovení otvoru pro pruty si pomůžeme šídlem, tj. kolem každé původní osnovy budou vždy 2 nové osnovní pruty ve zvolené délce. V této fázi zavedeme do dna na každé jeho straně ještě 3 pruty pro ucho košíku v požadované velikosti, které budou sloužit pro opletení ucha koše (pruty se ohnou a na druhé straně dna upevní opět do dna). Vytvoříme tzv. slunce a pokračujeme opletkem, tj. každý nový osnovní prut vedeme vnějškem přes vedlejší 2 osnovní pruty vpravo dovnitř zhotoveného koše. Poslední pruty je nutné provléci prvními vytvořenými oky při oplétání. Pokračujeme oplétáním dna 2 pruty, které založíme do mezer v osnově košíku. Pokračujeme do zvolené výšky spodní části košíku, cca 8 – 10 cm. Snažíme se, aby osnovní pruty (sloupky) byly od sebe ve stejné vzdálenosti a aby byly rovné. Uprostřed koše můžeme vytvořit dekorativní a zpevňující řadu opletením osnov pedigovým prutem. Pedigový prut uprostřed přehneme, nasadíme ho na jednu osnovu a oplétáme osnovy technikou střídání 1 přes a 1 pod osnovní pruty. Konce prutů protáhneme pomocí šídla dovnitř výpletu. Podle výšky koše (20 – 30 cm) opleteme podobně osnovní pruty v horní části koše, výše oplétání 8 – 10 cm. Oplétání zahájíme tím, že přehneme 1 dlouhý prut, navlečeme střed přehnutého prutu na 1 osnovu a pokračujeme oplétáním střídavě jednou přes a jednou pod 1 osnovní prut. Snažíme se, aby první řada opletku byla rovná. Oplétání zakončíme jednoduchou zavírkou, tzn. ohneme zbývající délku osnovního prutu a zapleteme jednou přes vedlejší 1 nebo 2 pruty osnovní pruty ven a dovnitř košíku. Poslední osnovní pruty je nutno zaplést dovnitř košíku oky vytvořenými prvními uzavírkami. Pomůžeme si šídlem. Uvnitř koše zařízneme přebývající osnovní pruty tak, aby se nám nevyvlékly. Rozdělení košíku se používá u všech tvarů košů. Okolo prutu osnovy provlečeme na vnitřní straně koše pedigový prut a v půli ho ohneme. Oba konce zkroutíme dohromady a jejich konce zapleteme na protější straně. V pravém úhlu od prvního prutu stejným způsobem zapracujeme další prut, avšak jen do poloviny. Druhý prut provlečeme středem prvního a znovu zkroutíme zbývající část prutu. Druhý prut zapleteme na protější straně koše. Rozdělení je tak pevné. Ucho, držadlo koše, oplétáme jedním pedigovým prutem vždy přes 1 a pod 1 prut ucha. Konce prutů provlečeme do úpletu ucha, pomůžeme si šídlem.